旺店通ERP
选择旺店通 管理网店更轻松

旺店通-旗舰版
序列号管理
操作说明手册

1. 功能描述

针对贵重物品比如手机，每一个手机都有标志其唯一性的序列号（IMEI码）。IMEI 是国际移动设备身份码的缩写，国际移动装备辨识码，是由 15 位数字组成的“电子串号”，它与每台移动电话机一一对应，而且该码是全世界唯一的。每一只移动电话机在组装完成后都将被赋予一个全球唯一的一组号码，这个号码从生产到交付使用都将被制造生产的厂商所记录。

我们系统有强序列号和弱序列号之分。强序列号货品在入库和出库时均需要扫描序列号；弱序列号在入库时和普通货品一样无需扫描序列号，只在销售出库验货时需要扫描序列号，并将扫描的序列号录入系统以便追溯。

2. 使用场景

数码产品，手机产品可以使用强序列号进行管理，因为具有唯一性，可追踪性，方便查询以及管理。

针对高档服装等货品可以推荐使用弱序列号，商家准备好一批货品，然后出库时记录序列号，能追踪具体订单。

3. 操作说明

序列号管理界面主要用于展示所有货品的序列号信息（包括强序列号和弱序列号），以及序列号状态。同时也能通过查看序列号的对应的入库单和出库单来追踪货品的流转情况。方便卖家遇到售后问题时，追踪货品是否是自己公司的货品。

4. 序列号状态

4.1 弱序列号状态

已占用	经过出库验货操作但未出库
已出库	已经出库

4.2 强序列号状态

初始录入	在入库开单时录入系统没有记录的序列号，且生成的入库单未审核
二次录入	1. 在入库开单时录入已出库状态的序列号，且生成的入库单未审核； 2. 非采购类型的入库单如果经过反审核操作，那么对应序列号变为二次录入状态。
已入库	相应入库单经过审核
已占用	1. 经过出库验货操作但未出库； 2. 出库开单扫描序列号但未出库
已出库	已经出库

5. 序列号仓内流转

5.1 设置序列号货品

功能描述：

支持新建序列号单品，库存档案中可开启使用强弱序列号。

若需要将未使用序列号的单品切换成序列号货品，也在货品档案进行修改。



启用弱序列号不受限制，启用强序列号则需要对应单品的仓库库存为 0。



5.2 入库

功能描述：

强系列号货品需要入库和出库环节录入进行强管控，弱序列号货品无需在入库环节录入。

操作流程：

入库开单时，若货品为强序列号货品，则需要选中具体的货品行，在下方扫描或者导入录入序列号，根据录入的序列号入库对应数量的货品。



5.3 出库

销售出库流程中，在验货环节进行扫描录入，可将录入的强、弱序列号和对应订单绑定，在序列号管理页面支持查询。

非销售出库流程中，开单保存之后选中序列号货品将序列号录入，再执行保存

或递交，序列号状态随上表状态流转。

5.4 出库序列号明细

功能描述：

出库序列号明细主要展示对于销售出库维度的展示，可以按照仓库、商家编码、序列号、订单编号等进行查询，展示对应的出库单信息和订单信息

操作流程：

填写想要查找的仓库、商家编码、序列号、订单信息、货品信息和出库单等信息进行查询操作

操作界面：

5.5 序列号-序列号打印

功能描述：

序列号打印界面主要是通过连接软件 BarTender 对货品的序列号进行打印。用户在打印之前需要连接 BarTender，连接完成后在界面添加单品，再选择打印模板及打印机即可打印序列号。

操作流程：

此界面有三种添加序列号单品的方式：

1. 添加单品按钮，可以通过搜索条件检索到需要打印序列号的货品。

2. 导入按钮，当需要批量打印一些序列号货品时，可以选择导入功能，相对在添加单品界面一个一个的找要更方便。

3. 也可以通过扫描序列号进行货品的添加。

本界面还有对已选的货品清空（清空所有已选择的货品）和删除（删除点中的已选择货品）的操作。

注：单品添加是以单品为最小单位，导入是以序列号为最小单位。

操作界面：

5.6 修改序列号

操作说明：

如果入库时序列号填写错误，可以在序列号管理进行修改，双击或选中序列号点击【修改】按钮即可修改序列号。

操作界面：



注：针对已出库状态的序列号不能执行修改操作。